

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: screening molecolare gastrointestinale su feci

Ricerche (codice mnemonico d'accettazione)

Virus: Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus (**1PGASINV**)

Batteri: Campylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Salmonella spp., Shigella spp. / EIEC*, Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. Clostridium difficile hypervirulent, E. coli O157, STEC* (stx1/2), EPEC* (eaeA), ETEC* (lt/st), EAEC* (aggR) (**1PGASINB**)

Virus e Batteri (**1PGASINT**)

Parassiti: Giardia duodenalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis (**1PPARS**)

Sistema di raccolta/contenitore

- **Tampone tappo blu (fecal TranSwab)**
- **Feci in barattolo (contenitore vuoto con paletta)**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: richiedere con e-mail (coord-labmic.bz@sabes.it)

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per gli orari d'apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>.

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 48 ore (non congelare!).

- Raccogliere le feci in [contenitore con paletta](#), il prima possibile, dopo l'insorgenza dei sintomi.
- Riavvitare bene il tappo del contenitore.
- Scrivere sull'etichetta del contenitore il nome del paziente.
- Consegnare il contenitore con le feci al più presto in qualsiasi Centro prelievo.

Oppure

- Aprire la busta contenente il [tampone tappo blu \(fecal TranSwab\)](#) (tampone e provetta).
- Immergere il tampone nelle feci.
- Svitare il tappo blu della provetta e inserire il tampone.
- Spezzare l'applicatore nel punto indicato (linea rossa), facendo leva sull'orlo della provetta.
- Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
- Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente.
- Consegnare la provetta con il tampone al più presto in qualsiasi Centro prelievo.

IMPORTANTE: per il prelievo di feci per le altre ricerche (p.e. ossiuri) e/o con metodiche diverse dalle molecolari (p.e. colturale feci) utilizzare i sistemi di raccolta specifici.



